

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

113 Платье ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 48 см.

Вам потребуется:


Кружевное полотно с продольным узором (при ширине раппорта узора 40 см) 1,40 м шириной 145 см для всех размеров, раскрой по поперечной нити; батист для подкладки 0,85 м шириной 140 см; флизелин формбанд; лента 0,65–0,65–0,70–0,70–0,70 м шириной 1 см.

Важно: для платья 113 и пончо 124 требуется 2,35 м кружевного полотна шириной 145 см для всех размеров.

Рекомендуемые ткани: платьевые ткани.


Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 113. На детали 1 метка-стрелка складки вычерчена для размера 34. Для остальных размеров метку-стрелку складки вычертить соответственно линиям выкройки. На детали 2 линия строчки для кулиски (верхний край спинки) вычерчена для размера 34. Для остальных размеров эту линию вычертить заново на такую же ширину. Детали бумажной выкройки наложить на кружевное полотно/ткань согласно планам раскладки и приколоть.



Детали 1 и 2

размер 34 —
размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, припуски на подгибку низа переда и спинки не предусмотрены, нижний срез платья остается не обработанным. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из кружевного полотна с продольным узором/батиста (подкладка):

- | | |
|--------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловины переда и пройм деталей подкладки, при этом цельный шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ На платье и на подкладке выполнить боковые швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Подкладку вложить в платье лицевой стороной к изнаночной стороне, сметать срезы горловин и пройм. Припуски по срезу горловины переда и срезам пройм срезать до ширины по 7 мм и обметать.


■ На передке заложить складку и сметать вдоль среза горловины. Припуск по срезу горловины переда надсечь по линии середины переда. Припуски по срезу горловины переда и по срезам пройм заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 5 мм.

■ Короткий верхний срез спинки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону. Верхний край спинки отстрочить по разметке для кулиски. Один конец ленты пришить под верхний уголок выреза горловины переда. Ленту продеть в кулиску спинки. Другой конец ленты приколоть под другим верхним уголком выреза горловины переда и после примерки пришить.


■ Припуск на подгибку низа подкладки подвернуть и застрочить, подкладка должна быть на ок. 5 мм короче, чем платье.

Планы раскладки

Кружевное полотно с продольным узором шириной 145 см



Батист (подкладка) шириной 140 см
Размеры 34–40



Кружевное полотно/ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Размер 42

